

Gebruik Spy.

schoteltjes / uitstrooien

Strooi SPY gelijkmatig op een schoteltje of in een bakje. Plaats minimaal 10 bakjes of schoteltjes per 200m² vloeroppervlak van de te behandelen ruimte.



Of strooi SPY gelijkmatig en rond de plaatsen waar vliegen zich verzamelen en op de plaatsen waar ze gewoonlijk rusten. Dit betekent in raamkozijnen, boven op muurtjes, in looppaden. 400 gram SPY is voldoende voor 160 m² vloeroppervlak

kwast

Meng in een emmer 500gr SPY met 0,5 - 1 liter warm water. Roer de inhoud totdat alle korrels zijn opgelost (ca. 8 minuten). Gebruik een kwast om de verdunde oplossing op een oppervlak van maximaal 200m² waar de vliegen zich ophouden uit te smeren.

Bij voorkeur toepassen op schone, gladde ondergrond (bijv. kozijnen, leidingwerk, etc.). 400 gram SPY is voldoende voor 160m² staloppervlak.




drukspuit

Meng 500gram SPY met 0,5 - 1 L warm water. Roer totdat alle korrels zijn opgelost (ca. 8 minuten). Om verstopping voorkomen, de korrels mengen in een emmer en niet in de spuitapparatuur.

Als alle korrels zijn opgelost, kan de oplossing in de spuitapparatuur, en kan er max. 200m² worden gespoten. De oplossing direct gebruiken, niet laten staan.

Voorkom aankoecken van gebruikte oplossing. Apparatuur direct schoon te maken. Maak aan zoveel nodig is. Oplossing bevat gele kleurstoffen, en kan daarom niet worden aangebracht op oppervlakken die geen geelverkleuring verdragen. 500 gram SPY is voldoende voor 200m² staloppervlak



karton / plankjes

Voor de toepassing op planken of kartonnen platen moet 1 kant nat worden gemaakt (voorkeur eierstruif, bier, cola of een zetmeel bevattende behangplaksel). Als de platen nog nat zijn, moeten ze werden bestrooid met SPY. Laat het geheel drogen om er zeker van te zijn dat de korrels blijven kleven. Niet vastgehechte korrels moeten er af worden geschud.



De op te hangen planken of kartonnen platen kunnen ook met een oplossing van SPY worden gesprayd. Dosering: meng 500gram SPY met 0,5 - 1 L warm water. Roer de inhoud totdat alle korrels zijn opgelost (ca. 8 minuten).

Om verstopping van apparatuur te voorkomen, de korrels niet met water mengen in de spuitapparatuur. Hang minimaal 25 platen per 200m² vloeroppervlak.

